

# ÜBERLAUF DES PROTOKOLLS BEI E-CONNECT 2.0

Version: 1.0



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Überlauf des Protokolls unter e-connect 2.0</b>	<b>1</b>
1.1.	Allgemeine Informationen	1
1.2.	Informationen im DS-Win	1
1.3.	Protokoll manuell im vKonnektor löschen	2

## 1.1. Allgemeine Informationen

Der vKonnektor speichert Log-Einträge für einen begrenzten Zeitraum. Ältere Einträge werden automatisch gelöscht. Wenn mehr Einträge erzeugt werden, als der verfügbare Speicher aufnehmen kann, erscheint eine Hinweismeldung.

Um die Meldung nicht mehr angezeigt zu bekommen, können Sie das Protokoll im vKonnektor manuell löschen.


### Hinweis!

**Die Meldung hat keine Auswirkungen auf den Betrieb des Konnektors oder auf das DS-Win/DS4.**

## 1.2. Informationen im DS-Win

Im DS-Win erhalten Sie an zwei verschiedenen Stellen im Programm Informationen zum Überlauf des Protokolls.


Klicken Sie auf die >>1<< ① in der Statusleiste.



Sie erhalten Informationen zum Überlauf im Tooltip.

Weitere Informationen finden Sie im Konnektorstatus.

Folgen Sie dem Pfad „Einstellungen/Kartenleser/Telematik/Konnektorstatus“.




Die Information zum Überfluss ② finden Sie in der Spalte „Zustand“.


## 1.3. Protokoll manuell im vKonnektor löschen

Um sich am vKonnektor anzumelden, folgen Sie den Anweisungen in der folgenden Anleitung:

[https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/DS\\_Anleitung\\_e-connect-2.0-Konnektor-Neustart.pdf](https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/DS_Anleitung_e-connect-2.0-Konnektor-Neustart.pdf)



Klicken Sie auf „Protokolle“ ①.



Klicken Sie auf >>Protokoll löschen<< ②.

**Tip:** Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, scrollen Sie weiter nach unten.

Klicken Sie in der Sicherheitsabfrage auf >>Löschen<<.

Sie erhalten einen Hinweis, dass das Protokollsystem erfolgreich gelöscht wurde.

