

# VKONNEKTOR: ANMELDUNG UND NEUSTART BEI E-CONNECT 2.0

Version: 1.0



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbereitungen</b>	<b>1</b>
1.1.	Anmeldedaten und Konnektor-IP aufrufen (Windows/macOS)	1
<b>2.</b>	<b>Anmeldung und Neustart am vKonnektor</b>	<b>3</b>
2.1.	Am vKonnektor anmelden	3
2.2.	vKonnektor neu starten	4

## 1.1. Anmeldedaten und Konnektor-IP aufrufen (Windows/macOS)

Die Anmeldedaten sowie die IP-Adresse des vKonnektors sind in einer Textdatei gespeichert.

### Hinweis!

**Wenn die Anmeldedaten fehlen oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Dampsoft.**

Beachten Sie, dass sich das Vorgehen nach Ihrem Praxisverwaltungssystem (DS-Win oder DS4) sowie nach dem verwendeten Betriebssystem richtet:

- **DS-Win:** Die Anmeldung ist von jedem PC mit einer Verbindung zur Telematikinfrastruktur möglich (z. B. über den PC, an dem Sie eine eGK einlesen können).
- **DS4:** Die Anmeldung ist ausschließlich an dem PC möglich, auf dem e-connect 2.0 installiert wurde.


Um die Anmeldedaten und die Konnektor-IP aufzurufen, öffnen Sie den Dateimanager Ihres Betriebssystems:

- **Windows:** „Explorer“
- **macOS:** „Finder“

Wechseln Sie auf das Laufwerk C.


Öffnen Sie den Ordner „e-connect 2.0“ ①.

**Tipp:** Wenn der Ordner nicht vorhanden ist, finden Sie diesen unter „TDAMP/DS“ auf dem Laufwerk, auf dem das DS-Win installiert ist.



Öffnen Sie das Textdokument ②.

**Tipp:** Der Name der Textdatei kann von diesem Beispiel abweichen.




```
Benutzer: arzt
Passwort: ██████████
-----
Benutzer: rise
Passwort: ██████████
-----
Benutzer: superadmin
Passwort: ██████████
```

Notieren Sie die Anmeldedaten ③ aus dem Textdokument.

**Tipp:** Wir empfehlen Ihnen, den User „arzt“ und das zugehörige Passwort zu verwenden.


Notieren Sie die Konnektor-IP ④ des vKonnektors:



```
Konnektor IP: 10.162.x.x
WireGuard IP: 172.16.x.x
Host IP: 192.168.x.x
```

### 2.1. Am vKonnektor anmelden

Um sich am vKonnektor anzumelden, öffnen Sie einen beliebigen Internet-Browser.



Geben Sie Folgendes in die Adressleiste ① ein:

- https://
- IP des vKonnektors
- Doppelpunkt
- 8443

**Beispiel:** https://12.123.45.456:8443


Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein (siehe Abschnitt 1.1).

Klicken Sie auf >>Anmelden<< ④.

Sie sind am vKonnektor angemeldet.

### 2.2. vKonnektor neu starten

Um den vKonnektor neu zu starten, folgen Sie dem Pfad „Konnektor/Status“.



Klicken Sie auf >>Konnektor neu starten<< ①.

Sie erhalten eine Abfrage.

Bestätigen Sie die Meldung mit >>Neu starten<<.

---

#### **Hinweis!**

**Es kann bis zu zehn Minuten dauern, bis der vKonnektor wieder erreichbar ist und alle Dienste neu verbunden sind.**

---

