

UPDATE KIM-CLIENT-MODUL VON RISE

Version: 1.0



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	KIM-Client-Modul Update durchführen	2
2.1.	Version des aktuellen Kim-Client-Moduls prüfen	2
2.2.	Update des KIM-Client-Moduls durchführen	3
2.2.1.	KIM-Client-Modul beenden	3
2.2.2.	Neue Version des KIM-Client-Moduls laden	4
2.2.3.	Neue Version des KIM-Client-Moduls installieren	4

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vor dem Hintergrund einer Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek „log4j“, die für Komponenten des RISE-KIM-Clients genutzt wird, stellen wir ein Update für Sie als RISE-KIM-Nutzer zur Verfügung, das diese Sicherheitslücke schließt.

Mit dieser Anleitung geben wir Ihnen eine Hilfestellung zur Installation dieses Updates an die Hand.


Ihr Dampsoft-Team

2.1. Version des aktuellen Kim-Client-Moduls prüfen

Begeben Sie sich an die Arbeitsstation, an der das KIM-Client-Modul installiert ist.

Ein Tipp für Sie: In den meisten Praxen ist dies der Computer an der Rezeption.


Lassen Sie sich die ausgeblendeten Symbole in der Taskleiste über den Pfeil **1** anzeigen. In der Regel befindet sich der Pfeil am rechten unteren Rand des Monitors.



Um die Version für das KIM-Client-Modul zu prüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **2**. Es öffnet sich ein Menü:



Wählen Sie die Option „Einstellungen“ **3**.



Prüfen Sie in der Titelzeile des Dialoges im Bereich **4** die Versionsnummer.

Hinweis!

Ist die Versionsnummer kleiner als 1.4.1.2, führen Sie das Update des KIM-Client-Moduls aus.
(Eine kleinere Versionsnummer ist zum Beispiel: 1.4.0.0-AR.)

Die Durchführung des Updates erläutern wir Ihnen im nächsten Abschnitt.

2.2. Update des KIM-Client-Moduls durchführen


In den folgenden Abschnitten erläutern wir Ihnen den Lade- und Installationsprozess der neuen Version des KIM-Client-Moduls von RISE.

Hinweis!


Für die Installation des KIM-Client-Moduls auf Ihrem Windows-PC werden Administrator-Rechte benötigt.
Liegen Ihnen die Daten für den Administrator-Account nicht vor, kontaktieren Sie bitte Ihren Systembetreuer.

2.2.1. KIM-Client-Modul beenden

Für die Installation des Updates beenden Sie das laufende KIM-Client-Modul. Lassen Sie sich die ausgeblendeten Symbole in der Taskleiste über den Pfeil ① anzeigen. In der Regel befindet sich der Pfeil am rechten unteren Rand des Monitors.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ②. Es öffnet sich ein Menü:



Wählen Sie die Option „Beenden“ ③.

2.2.2. Neue Version des KIM-Client-Moduls laden

Laden Sie die neue Version des KIM-Client-Moduls über folgende Adresse:

<https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/kim/RISE-KIM-Update.exe>

Ein Tipp für Sie: Je nach Browsereinstellungen werden Sie vor dem Herunterladen ggf. nach einem Speicherort für die Datei gefragt. Wählen Sie einen Ort auf Ihrem PC, den Sie nach dem Download leicht finden. Sofern Sie keine Abfrage erhalten und der Download sofort startet, wird die Datei voraussichtlich im Ordner „Downloads“ auf Ihrem PC gespeichert.

Öffnen Sie nach dem Herunterladen den Ihnen bekannten Speicherort der Datei bzw. den zuvor beschriebene Ordner „Downloads“. Geben Sie das Wort „Downloads“ bei Bedarf in die Windows-Suche ein oder drücken Sie die Tastenkombination **Windows + E** (Explorer bzw. Dateimanager öffnen).

Die heruntergeladene Datei heißt **„RISE-KIM-Update.exe“**.


2.2.3. Neue Version des KIM-Client-Moduls installieren

Für die Installation klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen **„RISE-KIM-Update.exe“**.


Wählen Sie die Option „Als Administrator ausführen“.

Ein Tipp für Sie: Beachten Sie bitte unseren Hinweis in Kapitel „2.2 Update des KIM-Client-Moduls“. Wird die Datei nicht mit Administratorrechten gestartet, werden Sie mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die Anwendung Administratorrechte benötigt.

Die Installation wird vorbereitet **①**.




Es öffnet sich folgender Dialog:



Um mit der Installation fortzufahren, bestätigen Sie den Dialog mit >>Ja<< ②.

Der Setup-Assistent zum RISE-KIM-Client-Modul öffnet sich:




Bestätigen Sie den Dialog mit >>Weiter<< ③.


Im folgenden Ablauf der Installation wird zunächst die bisherige Version des KIM-Client-Moduls deinstalliert und die neue Version installiert.

Ein Tipp für Sie: Dieser Vorgang kann unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ein Tipp für Sie: Sollten Sie nach Anwahl der Schaltfläche >>Weiter<< ③ folgende Fehlermeldung erhalten, wurde das KIM-Client-Modul nicht beendet. Verfahren Sie wie in Abschnitt „2.2.1 KIM-Client-Modul beenden“ beschrieben.



Klicken Sie im Anschluss auf die Schaltfläche >>Wiederholen<< ④.
Nach erfolgreicher Installation öffnet sich folgender Dialog:



Schließen Sie den Vorgang mit >>Fertigstellen<< ⑤ ab.

Hinweis!

Starten Sie die Arbeitsstation mit dem KIM-Client-Modul nach erfolgreicher Installation unbedingt neu. Der Befehl unter "Windows Neu starten" ist ausreichend, ein Herunterfahren ist nicht notwendig.

Prüfen Sie bei Bedarf den Erfolg der Installation anhand der Versionsnummer, wie in Kapitel „2.1 Version des aktuellen KIM-Client-Moduls prüfen“ beschrieben. Die korrekte Versionsnummer lautet **1.4.1.2** (oder höher).

